

## ou-wireless への Android の接続方法


Android 端末は、そのバージョン、機種、キャリアにより違いが多く、具体的な手順を示すことが非常に難しいため、必要な情報と設定の一例を示します。

### 無線 LAN 接続設定

Wi-Fi 設定画面より、SSID「ou-wireless」をタップします。



以下のように設定し、「保存」をタップします。



EAP 方式	PEAP
フェーズ 2 認証	MSCHAPV2
CA 証明書	検証しない
オンライン認証ステータス	検証しない
ドメイン	npsv.otu.otani.ac.jp
ID	ounet のユーザ名
匿名 ID	× (入力しない)
パスワード	ounet のパスワード

※お使いの端末・バージョンによっては項目がない場合があります。

こののち、次ページの「Web によるユーザ認証」手順に進みます。

ユーザ認証をおこなわないと、学内無線 LAN にアクセスできませんので、必ずおこなってください。

## Web によるユーザー認証（各機共通）

学内 LAN(OUNET)を利用して web ブラウズなどを行うためには、学内 LAN に接続後、最初に認証ページからユーザー認証を行う必要があります。学内 LAN に接続後、Internet Explorer、Edge、Safari などのブラウザを立ち上げ、「https://」ではなく「http://」ではじまるページにアクセスすると、図 1 の認証ページが表示されますので、お配りしております OUNET アカウント(OTANI UNIPA のアカウント)を入力し、「Login」ボタンをクリックしてください。認証が通りましたら web の通信などが許可され、OUNET のネットワークを利用することが可能です。

Windows、Macintosh、スマートフォンなどのモバイル端末すべて共通です。

※ 「http://」で始まるページであれば、どのページでも問題なく図 1 へ遷移しますが、以下の URL の大学で認証用のページも用意しています。ホームページに設定したり、お気に入りやブックマーク登録しておくことをおすすめします。（認証後の図 3 のページをお気に入りやブックマークに登録してください。）


<http://oa.otani.ac.jp>



図 1. 認証ページ図



図 2. 認証ページ QR コード



## 認証されました

[学内インフォメーションへ](#)

図 3. 認証後のページ表示

※ 一度認証すると 12 時間程度情報を保持しますので、その間は再度アカウントを入れて認証する必要はありません。ただし、認証した建屋と異なる建屋で学内無線 LAN に接続する場合、アカウントは不要ですが、一度「http://」で始まるページにアクセスが必要になる場合があります。建屋が変わってうまくネットワークができない場合は適宜、「http://」ではじまるページや、大学の認証用のページ「<http://oa.otani.ac.jp>」にアクセスしてみてください。